

Монитор исходящих поставок



Монитор исходящих поставок

Просмотр вариантов Только входящие поставки Только исходящие поставки

Исходящие поставки

Вид выборки

для проверки

ММ-096-ИП-2011- Монитор (список) исходящих поставок (VL060)


Бадеха Валентина

Инструкция пользователя

ММ-096-ИП-2011- Монитор (список) исходящих поставок
(VL060)

Монитор (список) исходящих поставок


(транзакция VL060)




1. Предпосылки

Выполнение бизнес-операции «Монитор исходящих поставок» инициируется необходимостью просмотра требуемых исходящих поставок для возврата товара поставщику

1. Выбор транзакции

Вызовите транзакцию с использованием кода - **VL060**, нажмите *Дальше* :



1. На экране *Монитор поставок* нажмите кнопку **Только исходящие поставки** .
2. Нажмите кнопку **Список поставок - исх. п** .

Монитор исходящих поставок



Просмотр вариантов

Только входящие поставки

Только исходящие поставки

Исходящие поставки

Вид выборки

для проверки

для распределения

Для комплектования

Для утверждения

Для погрузки

Для ОМ

Для планирования трансп.

Список поставок - исх. п

1. На экране *Общий список поставок - исходящая поставка* введите следующие значения:

Общий список поставок - исходящая поставка

Выходные документы в фоновом режиме


Организационные данные

Сбытовая организация	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>
Канал сбыта	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>
Сектор	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>
Пункт отгрузки/приемки	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>

Обработка докум.

Создал	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>
Дата создания	<input type="text"/>	По	<input type="text"/>



Имя поля	Действие пользователя и значения	Примечание
Сбытовая организация	P100	
Канал сбыта	90	
Сектор	10	
Пункт отгрузки	P100	
Дата ПлановДвижМтр	Текущая дата - 1год	
Вид поставки	RL	Возвраты поставщику

1. Нажмите кнопку  - выполнить. В результате система отображает список исходящих поставок, которые были созданы на возврат товаров поставщику.

Список исходящих поставок

Ракурс позиции

Поставка	ПолучатМтр	Имя получателя материала	Д/Комплект	ПланТрансп	С
<input checked="" type="checkbox"/> 83722739	1001542	ЗАО "Амкодор-Эластомер"	30.08.2018	30.08.2018	Э
<input type="checkbox"/> 83752847	1006731	ООО "Тотлер плюс"	05.09.2018	05.09.2018	С
<input type="checkbox"/> 83752857	1006731	ООО "Тотлер плюс"	05.09.2018	05.09.2018	С

1. Для печати данного списка нажмите кнопку  или выберите пункт меню Система → Список → Печать.
2. В появившемся окне выберите принтер LP02 и нажмите на кнопку **Свойства**. Убедитесь, что параметр Общие свойства → Время печати установлен в значение Немедленная печать. Если его значение равно Сначала только поставить в SAP-спул, измените значение данного параметра.
3. Нажмите кнопку . Система выведет список на печать.